

Ежедневно более миллиарда человек в мире используют Интернет для работы, покупок, игр, чтения новостей и общения. Для детей Интернет — одновременно и виртуальный учебный класс, и площадка для игр. Но в связи с широким распространением мощных поисковых механизмов, приложений для работы с социальными сетями, дешевых компьютерных и цифровых устройств, служб для публикации фотографий и видео, всемирная сеть наполнилась информацией, которая не подходит для просмотра несовершеннолетними. Неудивительно, что родители стремятся оградить своих детей от подобной информации.

Операционная система Microsoft Windows 7 содержит мощный и современный инструмент контроля над работой детей за компьютером — Родительский Контроль (Parental Control). Используя функционал Родительского Контроля в Windows 7, вы обретете уверенность в том, что полностью контролируете, как члены семьи используют компьютер в целом и ресурсы сети Интернет в частности, и убедитесь, насколько это теперь безопасно и просто!



### Полезные ресурсы

[www.microsoft.ru/protect](http://www.microsoft.ru/protect)

[www.microsoft.ru/security](http://www.microsoft.ru/security)

 Windows 7



Корпорация Майкрософт, 2009. Все права защищены. Microsoft, Windows, Windows Live и Microsoft Windows 7 являются товарными знаками или охраняемыми товарными знаками корпорации Майкрософт в США и других странах. Названия товаров и компаний, упомянутых здесь, могут быть товарными знаками их владельцев. Сведения в данном документе предоставляются исключительно в ознакомительных целях. КОРПОРАЦИЯ МАЙКРОСОФТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ОТНОСИТЕЛЬНО СВЕДЕНИЙ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ.

# Безопасно и просто: Родительский контроль

 Windows 7

# Родительский контроль в Windows 7: безопасно и просто

Для того, чтобы активировать функцию родительского контроля в Windows 7:

1. Нажмите  → **Панель управления** → **Учетные записи пользователей и семейная безопасность** → **Родительский контроль**. Щелкните на учетную запись пользователя, чью работу за компьютером вы хотели бы контролировать. Если учетной записи нет, щелкните  **Создать новую учетную запись**.

Выбор пользователя и настройка параметров родительского контроля

Возможности родительского контроля

Пользователи



Глава семейства  
Администратор компьютера  
Защита паролем

Если нужно установить родительский контроль за пользователем, которого нет в этом списке, создайте для него новую учетную запись пользователя.

Почему для этого нужна учетная запись?

 **Создать новую учетную запись**


2. В появившемся окне в настройке **Родительский контроль** выберите **Включить, используя текущие параметры**. Теперь вы можете установить ограничения по времени использования компьютера, а также играм и программам, которые можно запускать.


Выбор действий, разрешенных пользователю Сын


Родительский контроль:

- Включить, используя текущие параметры
- Выкл.

Параметры Windows

 **Ограничения по времени**  
Ограничение времени работы на компьютере пользователя Сын

 **Игры**  
Управление доступом к играм по категориям, содержанию и названию

 **Разрешение и блокировка конкретных программ**  
Разрешение и блокировка всех программ на компьютере

Текущие параметры:




Сын  
Обычный доступ  
Без пароля

Ограничения по времени: **Выкл.**


Категории игр: **Выкл.**


Ограничения на запуск программ: **Выкл.**

3. Для того, чтобы установить ограничения времени использования компьютера, щелкните  **Ограничения по времени** в появившемся расписании выделите мышкой дни и часы, в которые разрешается использовать компьютер. Позже вы можете отредактировать выбранное расписание.

Задание времени, в которое Сын сможет работать на компьютере

Выделите курсором время, когда работа за компьютером будет запрещена или разрешена.



4. Для того, чтобы установить ограничения по категориям игр, щелкните  **Игры**. В открывшемся окне выберите, может ли пользователь запускать игры. Если выбрано **Да**, то доступно две настройки: **Задать категории для игр** и **Запрещение и разрешение игр**. Щелкните **Задать категории для игр**. Здесь вы можете выбрать в игры с какой оценкой может играть пользователь. Также можно разрешить или запретить игры, категория которых не указана.





Выбор типов игр, в которые может играть Сын

Может ли Сын играть в игру, у которой нет оценки?

- Разрешить игры, категория которых не указана
- Блокировать игры, категория которых не указана



В игры с какой оценкой может играть Сын?  
Entertainment Software Rating Board определяет следующие возрастные категории.



-  **Для детей**  
Если игра имеет оценку "E" ("Для детей младшего возраста"), ее содержимое подходит для детей от 3 лет. Игры этой категории не содержат материалов, которые родители могли бы считать неподходящими.
-  **Для всех**  
Если игра имеет оценку "E" ("Для всех"), ее содержимое подходит для лиц от 6 лет. Игры этой категории могут содержать минимальное количество сцен насилия, некоторое комическое озорство или умеренные выражения.
-  **Старше 10 лет**  
Если игра имеет оценку "E10+" ("Для 10 лет и старше"), ее содержимое подходит для лиц от 10 лет. Игры этой категории могут содержать больше сцен карикатурного, нереалистичного и умеренного насилия, умеренные выражения или минимально непристойные темы.
-  **Для подростков**  
Если игра имеет оценку "T" ("Для подростков"), ее содержимое подходит для лиц от 13 лет. Игры этой категории могут содержать сцены насилия, умеренные выражения или ругательства.

5. Для того, чтобы разрешить или заблокировать конкретную программу, щелкните  **Разрешение и блокирова-**

**ние конкретных программ**. Если выбрать пункт «... может работать только с разрешенными программами», то в окне ниже появится список программ. Галочками необходимо отметить разрешенные программы. Добавить программу к списку можно кнопкой **Обзор**.

6. Чтобы ограничить детей — пользователей компьютера от просмотра веб-сайтов сомнительного содержания, необходимо загрузить пакет **Семейная безопасность** с веб-узла <http://download.live.com/familysafety>, следуя инструкциям на указанной странице. Выберите компонент **Семейная безопасность** и нажмите **Установить**. После установки появится приветственное окно **Windows Live!** Если у вас нет LiveID, то вы можете его создать, нажав на кнопку **Зарегистрироваться**. Запустите программу **Семейная безопасность**. Для этого щелкните  → **Все программы** → **Windows Live** → **Семейная безопасность Windows Live**. В появившемся окне **Фильтр Семейной безопасности Windows Live** щелкните  **Добавить членов семьи и управлять ими на этом компьютере**. Введите свой идентификатор Windows Live ID и пароль. Поставьте галочку в поле **Контроль учетной записи** напротив имени необходимого пользователя. Нажмите **Далее**, в появившемся окне в выпадающем списке **Пользователи Семейной безопасности** выберите пункт **Добавить** и нажмите кнопку **Сохранить**. В следующем окне будут показаны итоговые результаты. По умолчанию применяется базовый веб-фильтр и включается создание отчетов о действиях. Для того, чтобы изменить эти параметры, необходимо зайти на сайт <http://familysafety.live.com> и, выбрав нужного пользователя, настроить необходимые параметры согласно подсказкам, указанным на странице.

Выберите учетные записи Windows, которые необходимо

отслеживать на компьютере FAMILYPIC

Стандартные учетные записи Windows

Контроль учетной записи



Сын  
Без пароля



Создать новую стандартную учетную запись Windows

Администраторы Windows

Контроль учетной записи

Рекомендуем создавать для детей учетные записи обычного пользователя. [Почему?](#)



Глава семейства  
Защищена паролем



Далее

Отмена